

# **МАСКОМ-СДП**

**УТВЕРЖДЕН**

**643.РМЕЛ.0000-01 30-ЛУ**

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
«СВИТОК 3.1: АНКЕТА»**

**ФОРМУЛЯР**

**643.РМЕЛ.0000-01 30**

**Листов 15**

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1** Перед эксплуатацией специального программного обеспечения «Свиток 3.1: Анкета» (далее по тексту – СПО «Свиток 3.1: Анкета») необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией:
- Инструкция по установке и обновлению СПО;
  - Руководство оператора (поставляется вместе с обновлениями СПО в электронном виде) 643.РМЕЛ.0000-01 34;
- 1.2** Формуляр содержит сведения об основных характеристиках, комплектности и эксплуатации СПО «Свиток 3.1: Анкета».
- 1.3** Формуляр входит в комплект поставки СПО «Свиток 3.1: Анкета» и должен находиться в подразделении, ответственном за эксплуатацию СПО «Свиток 3.1: Анкета».
- 1.4** Формуляр является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики СПО «Свиток 3.1: Анкета».
- 1.5** В формуляре не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами, подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая. Новая запись должна быть заверена ответственным лицом. После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

## 2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**2.1** СПО «Свиток 3.1: Анкета» представляет собой автоматизированную систему, предназначенную для автоматизации работ кадровых подразделений по работе с соискателями при оформлении допуска к государственной тайне.

**2.2** СПО «Свиток 3.1: Анкета» имеет клиент-серверную архитектуру. Серверная часть (включает основные программные модули и единую базу данных) должна функционировать на средствах вычислительной техники, обеспечивающих функционирование СПО в соответствии с установленными оператором требованиями к защите персональных данных, включая реализацию необходимых мер безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**2.3** Сервер и клиент СПО «Свиток 3.1: Анкета» могут быть запущены на одном АРМ.

**2.4** СПО «Свиток 3.1: Анкета» может эксплуатироваться в организациях любого типа и масштаба.

**2.5** Конечными пользователями СПО «Свиток 3.1: Анкета» должны являться сотрудники кадровых подразделений и соискатели на должности, предполагающими допуск к государственной тайне.

**2.6** Основные сведения о СПО «Свиток 3.1: Анкета» и изготовителе:

Наименование:	Специальное программное обеспечение «Свиток 3.1: Анкета» 643.РМЕЛ.0000-01
Дата выпуска:	
Наименование изготовителя:	ООО «МАСКОМ-СДП»
Юридический адрес:	121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр.5 ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 1/49
Почтовый адрес:	121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 5
Контакты службы технической поддержки изделия:	Телефон: +7 (495) 280-02-04 E-mail: <a href="mailto:info@svitok31.ru">info@svitok31.ru</a> Сайт: <a href="http://www.svitok31.ru">www.svitok31.ru</a>

### 3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 3.1 Перечень основных функций СПО «Свиток 3.1: Анкета»:

- Учет соискателей с указанием их статусов и истории событий по каждому соискателю;
- Учет сотрудников (пользователей) и управления профилями сотрудников (пользователей);
- Управление процессом заполнения и корректировки соискателем Анкеты (форма 4), предусмотренной требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2024 № 132 «Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;
- Создание списков родственников (форма 9) на базе данных заполненной анкеты, предусмотренных требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2024 № 132 «Об утверждении Правил допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;
- Предоставление статистической информации о количестве анкет соискателей и текущих статусов соискателей за период времени;
- Планирование мероприятий и событий с использованием календаря, автоматического формирования системных уведомлений о наступающих сроках завершения работ по соискателям;
- Управление уведомлениями двух типов: пользовательские (создаваемые вручную) и системные (автоматически генерируемые на основе статусов соискателей).

#### 3.2 Минимальный состав технических средств для эксплуатации СПО «Свиток3.1: Анкета».

##### 3.2.1 Минимальные требования к аппаратной части серверного и клиентского АРМ.

Наименование	Значения
Процессор	2-ядерный и выше
Быстродействие процессора	2.0 ГГц и выше
Оперативная память	минимальная – 4 ГБ, рекомендуемая – от 6 ГБ
Объем свободного дискового пространства	от 10 ГБ

Монитор, клавиатура, мышь	стандартный монитор SVGA24” 1920x1080 Full HD, клавиатура с раскладкой «ЙЦУКЕН», сочетающая в себе русские и латинские буквы, стандартная мышь
---------------------------	---

### 3.2.2 Минимальный состав программных средств серверного и клиентского АРМ:

- ОС Astra Linux Special Edition 1.6 и выше или ОС Windows 7 и выше;
- СУБД PostgreSQL 9.6 и выше;
- веб-обозреватели Chrome или Chromium актуальной версии.

### 3.3 Контрольная сумма установочного комплекта.

**3.3.1** Контрольные суммы установочных дисков СПО, рассчитанные с использованием программы фиксации и контроля исходного состояния программного комплекса «ФИКС-UNIX 1.0» 643.53132931.501492-01 (далее по тексту — программа «ФИКС-UNIX 1.0») по алгоритму «Уровень-3», должны соответствовать значениям, приведенным в таблице.

Вид носителя	Контрольная сумма
Установочный CD-диск	

**3.3.2** Подсчет контрольной суммы CD -диска с использованием программы «ФИКС-UNIX 1.0» по алгоритму «Уровень-3» должен осуществляться пользователем с правами администратора на рабочей станции, оборудованной устройством чтения CD/DVD- дисков, под управлением изделия в следующей последовательности:

- 1) установить CD -диск в устройство чтения CD/DVD-дисков;
- 2) примонтировать CD -диск, выполнив в командной строке:

**sudo mount /media/cdrom -o nojoliet,norock**

- 3) перейти в каталог, содержащий исполняемый модуль программы

«ФИКС-UNIX 1.0» (ufix), и выполнить следующие команды для подсчета контрольных сумм:

```
./ufix -jR /media/cdrom/ > /tmp/ALSE_list.txt
```

```
./ufix -e /tmp/ALSE_list.txt /tmp/ALSE_PrjFile.prj
```

```
./ufix -h /tmp/ALSE_PrjFile.prj /tmp/ALSE_Report.html
```

4) для просмотра результата выполнить в командной строке:

```
firefox /tmp/ALSE_Report.html
```

5) сравнить значение контрольной суммы в строке «ВСЕГО», выведенное на экран, со значением, указанным в таблице в п. 3.3.1;

6) отмонтировать CD -диск, выполнив в командной строке:

```
sudo umount /media/cdrom.
```

Перед подсчетом контрольной суммы следующего DVD-диска необходимо удалить в каталоге **/tmp** созданные файлы **ALSE\_list.txt**, **ALSE\_PrjFile.prj** и **ALSE\_Report.html** либо при следующем подсчете в соответствующих командах задавать другие имена файлов.

**3.3.3** Подсчет контрольной суммы ISO-образа изделия с использованием программы «ФИКС-UNIX 1.0» по алгоритму «Уровень-3» должен осуществляться пользователем с правами администратора на рабочей станции в следующей последовательности:

1) при необходимости создать каталог монтирования ISO-образа, выполнив в командной строке:

```
sudo mkdir /media/mount_point
```

2) перейти в каталог размещения ISO-образа и примонтировать ISO-образ в существующий или созданный каталог, выполнив в командной строке:

```
sudo mount <имя_файла>.iso /media/mount_point
```

3) перейти в каталог, содержащий исполняемый модуль программы «ФИКС-UNIX 1.0» (ufix), и выполнить следующие команды для подсчета контрольных сумм:

```
./ufix -jR /media/mount_point/ > /tmp/ALSE_list.txt
```

```
./ufix -e /tmp/ALSE_list.txt /tmp/ALSE_PrjFile.prj
```

```
./ufix -h /tmp/ALSE_PrjFile.prj /tmp/ALSE_Report.html
```

4) для просмотра результата выполнить в командной строке:

**firefox /tmp/ALSE\_Report.html**

- 5) сравнить значение контрольной суммы в строке «ВСЕГО», выведенное на экран, со значением, указанным в таблице в п. 3.3.1;
- 6) отмонтировать ISO-образ, выполнив в командной строке:

**sudo umount /media/mount\_point**

- 7) при необходимости удалить созданный каталог монтирования ISO-образа, выполнив в командной строке:

**sudo rmdir /media/mount\_point.**

Перед подсчетом контрольной суммы следующего ISO-образа необходимо удалить в каталоге **/tmp** созданные файлы **ALSE\_list.txt**, **ALSE\_PrjFile.prj** и **ALSE\_Report.html** либо при следующем подсчете в соответствующих командах задавать другие имена файлов.

**4 КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Наименование		Кол-во шт.
СПО «СВИТОК 3.1: ЗГТ» - клиент / сервер		
	Инструкция по установке и обновлению СПО	1
	Руководство оператора (поставляется вместе с обновлениями СПО в электронном виде) 643.РМЕЛ.0000-01 34	1
	Установочный CD-диск	1

**5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ**СПО «Свиток 3.1: Анкета»

наименование программного изделия

643.РМЕЛ.0000-01

обозначение

Соответствует техническим условиям (стандарту)

643.РМЕЛ.0000-01 ТУ

номер технических условий или стандарта

и признано годным для эксплуатации

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.П.

Подпись лиц ответственных за приёмку.

\_\_\_\_\_

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1** Срок службы СПО «Свиток3.1: Анкета» – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Изготовитель гарантирует соответствие СПО «Свиток3.1: Анкета» требованиям, изложенным в 643.РМЕЛ.0000-01 ТУ.
- 6.2** Гарантийный срок эксплуатации СПО «Свиток3.1: Анкета» – 12 месяцев со дня его приемки (покупки) Заказчиком, если иное не указано в условиях Договора на поставку.
- 6.3** Если в период гарантийного срока СПО «Свиток3.1: Анкета» вышло из строя по вине Заказчика, вследствие неправильной эксплуатации, то восстановление работоспособности СПО «Свиток3.1: Анкета» производится за счет Заказчика.

СПО «Свиток3.1: Анкета» поставлено на \_\_\_\_\_

гарантию

М.П.

\_\_\_\_\_ (подпись)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## **11 ОСОБЫЕ ПОМЕТКИ**